



MANUAL
MAC OS X 10.12

Versão 1

Para realizar a configuração do Certificado Digital Prodemge siga os procedimentos abaixo:



É necessário possuir perfil de administrador para realizar os procedimentos abaixo.

Os programas disponíveis para download são específicos para os tokens e cartões Prodemge:



1. **É necessário possuir o navegador Mozilla Firefox.**
2. Acesse <https://www.prodemge.gov.br>, clique no menu “Suporte”, “Instalação Token / Cartão”. Clique na opção de “MAC OS”.
3. Baixe o gerenciador do token na opção “Gerenciador Token Safran / Token GD Burti / Cartão”

Instaladores - Mac OS e Linux

© Última atualização: 13 Março 2017

O Certificado Digital Prodemge funciona em computadores com sistema operacional MacOS e Linux. Para utilizá-lo é necessário acessar o computador e instalar os programas do token ou cartão: gerenciador, cadeia de certificados e componentes seguindo os procedimentos abaixo.

[teste](#)

Acesso rápido

[Compra](#)

[Manuais](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Serviços Online](#)

[Postos de Atendimento](#)

[Requisitos](#)

[Cadeias AC Prodemge](#)

[Teste seu certificado](#)

[Imprimir](#)
[E-mail](#)



MAC OS

Token Safran / Token GD Burti / Token Aladdin / Cartão

1º Passo - Manuais


2º Passo - Gerenciador do Token

 [Gerenciador Token Safran / Token GD Burti / Cartão](#)


 [Gerenciador Token Aladdin](#)

Baixe o gerenciador.

4. Para facilitar o processo de instalação salve o arquivo na sua mesa de trabalho e clique duas vezes sobre o arquivo “SafeSign.zip” baixado.




5. Em seguida execute o arquivo extraído “SafeSign.dmg”.




6. Caso o programa de instalação não inicie, você deverá permitir a execução do mesmo realizando os passos 7, 8 e 9. **Se não acontecer isso, continue a instalação normalmente (passo 10).**


Clique em “Ok” e abra o “Preferências do Sistema”.




7. Abra a opção ‘Segurança e Privacidade’.




8. Clique no cadeado para permitir alterações, digite sua senha e em seguida clique no botão “Desbloquear”.




9. Clique em “Abrir Mesmo Assim”. Após executar os passos 6, 7, 8 e 9 o programa de instalação abrirá normalmente.



10. Clique em “Continuar”.




11. Clique e arraste o aplicativo “tokenadmin” para a pasta “Applications”.




12. Abra a pasta “Aplicativos” e execute o programa “tokenadmin”.




13. Seu dispositivo conectado deve apresentar a mensagem “operacional” no campo de “Status do token”.



14. Na aba “Integração” selecione a opção “Instalar o SafeSign no Firefox...”




15. Selecione a opção “Firefox” e clique em “Instalar”. Em seguida clique em “Fechar”.




16. Abra o navegador Mozilla Firefox, acesse novamente <https://www.prodemge.gov.br>, clique no menu “Suporte”, “Instalação Token / Cartão”. Clique na opção de “MAC OS”.

Realize a instalação das cadeias de certificados.




17. Clique sobre os certificados e marque todas as opções.




18. Todos os componentes necessários para o funcionamento do seu certificado digital foram instalados.


Para fins de testes, acesse o portal do e-cac com seu certificado.



19. Selecione seu certificado e clique em "OK".



20. Entre com a senha do Certificado Digital Prodemge.



21. Seu certificado está funcionando corretamente!

